

RECOATEN

Voer de handelingen uit volgens werkomschrijving recoaten.

DOEN

- Neem de noodzakelijke tijd
- Werk zeer nauwkeurig
- Doseer de Jontec Deepstrip volgens voorschrift 2 liter product op 8 liter koud water
- Bij opbouw van meerdere lagen, verhoog de dosering tot max 1:1
- Inwerktijd 10 minuten
- Schrob met een bruine 3M pad
- Houdt de oplossing in beweging met een mop
- 2x grondig naspoelen met ruim water
- Naspoelen bij voorkeur vanuit een watertank op de machine. Gebruik hierbij een schrobborstel
- Na het spoelen en droogzuigen de vloer minimaal 2 uur laten drogen. Bij hoge luchtvochtigheid de droogtijd ves
- Wanneer vloer droog is deze droog opwrijven (matteren) met een traditionele rode pad of groene Twisterpad
- Stofwis de vloer met een niet-olie geïmpregneerde doek
- Altijd een sealer gebruiken voordat een polymer wordt aangebracht
- Breng de tweede laag polymer binnen 8 uur aan

NIET DOEN

- Beginnen zonder te weten wat er op de vloer zit of wat voor vloer het is
- Breng geen sealer of polymer aan wanneer het te warm is in de ruimte $> 30^{\circ}$ of als de zon rechtstreeks op de vloer schijnt
- Breng geen polymer aan als het in de ruimte te koud is $< 5^{\circ}$
- Polymer niet geforceerd laten drogen, dus geen blower gebruiken, of verwarming extra hoog
- Laat de stripperoplossing niet indrogen
- Gebruik geen heet water
- Gebruik geen vloertrekkers om de vloer te drogen
- Niet moppen in plaats van naspoelen
- Niet naspoelen met zuur (bv: azijn)
- Niet strippen met zwarte pad
- Polymer en sealer niet in de auto laten staan neem ze direct mee naar binnen
- Na het opwrijven (matteren) niet stofwissen met oliedoekjes, maar met lijm- of statische stofwisdoeken
- Gebruik geen polymer die bevroren is geweest
- Gebruik geen antifoam op de vloer